

Een kassa indeling bepaalt welke producten u op het kassascherm te zien krijgt en in welke volgorde. In de kassa indeling ligt ook vast in welke groepen de producten op het scherm komen. Een groep met producten wordt geselecteerd met de meest linkse rij van de knoppen op de kassa, deze hebben een gele kleur. De producten binnen zo'n groep worden getoond in de blauwe knoppen direct rechts van de productgroepen. Wanneer u links een andere groep selecteert, verschijnen rechts daarvan de bijbehorende producten op het scherm.

	Losse bloemen	roos rood	Lelie wit	Roos wit	Roos geel
<b>Losse bloemen</b>	Losse bloemen				
<b>Bloeiende planten</b>	Pioenroos				
<b>Bloemwerk</b>					
<b>Boeketten</b>					
<b>Groene planten</b>					

TOTAAL 0,00

**Aantal:**

1	2	3	C
4	5	6	
7	8	9	ENTER
0	-	,	←

Gebbruiker: Bert van de Wetering  
01-04-2010 14:45

Groep


Producten

## 1 Kassa indelingen maken

Via de **map Instellingen -> Map Kassa -> Kassa schermindelingen** komt u in een scherm waarin u een nieuwe kassagroep kunt aanmaken en bestaande groepen kunt wijzigen.


U kunt de standaard aanwezige indeling **Menu1** aanpassen of met de knop 'Nieuw' in de knoppenbalk (rechtsboven) een nieuwe indeling aanmaken.

## 2 Een nieuwe indeling



Wanneer u bij het invoeren van uw artikelen deze heeft gesorteerd in artikel- of productgroepen, dan kunt u er bij het aanmaken van een indeling voor kiezen om deze artikelgroepen ook direct over te zetten in kassagroepen.

Wanneer u voor een nieuwe kassa-indeling kiest, dient u hiervoor een aantal gegevens in te voeren:



U dient de indeling een naam te geven (optioneel een omschrijving) en u dient aan te geven hoeveel producten u tegelijk zichtbaar wilt hebben op het scherm. Hoe meer kolommen en rijen, hoe meer producten u tegelijk ziet. Voor een 12 inch (kleine) touchscreen raadt Reeleezee aan om 5 kolommen te gebruiken

Sla de gegevens op en kies daarna het tabblad 'Schermgroepen'.

### 3 Groepen aanmaken en wijzigen

Het aanmaken van een nieuw groep doet u door links in het groepscherm op 'Nieuw' te klikken:

The screenshot shows a form titled 'Schermgroepen' with a dropdown menu set to '...' and a 'Nieuw' button. Below the button are two input fields: 'Naam' and 'Volnummer'.

U kunt nu de naam van de groep en het volgnummer invoeren (dit nummer bepaalt in welke volgorde de groepen van linksboven naar beneden op het kassascherm zichtbaar worden). Let u erop dat elke schermgroep een uniek nummer heeft.

Aan de rechterzijde ziet u een lijst met alle beschikbare producten. Deze lijst kunt u eventueel filteren op producttype, productgroep, sortering via de knop 'Filter'. Met deze knop kunt u ook zoeken op een specifiek product aan de hand van de omschrijving of de code.

Door in de lijst een product met de muis te selecteren en de linkermuisknop ingedrukt te houden kunt u deze naar de gewenste kaart op het scherm slepen. U kunt net zoveel rijen toevoegen als u wenst, maar alleen het gedeelte in binnen de rode gestippelde rechthoek is zichtbaar zonder dat u hoeft te scrollen op het kassascherm.

The screenshot shows the 'Schermgroepen' interface. At the top, there is a tab 'Kassa schermindeling: Indeling1' and buttons for 'Overnemen' and 'Filter'. Below the tabs, there is a 'Schermgroepen' section with a dropdown menu set to 'Menu 1'. The 'Naam' field contains 'Menu 1' and the 'Volnummer' field contains '1'. There is a checkbox for 'Standaard schermgroep op kassa' which is unchecked. Below this is a grid labeled 'Indeling' with columns for product groups: 'Bloenwerk op glas', 'Bloeiende planten', 'Perkplanten', 'Kaarsen', 'Maatwerkboeket', and 'Bloeiende planten'. A red dashed box highlights the first row of the grid. To the right of the grid is a list of products with their codes and prices: 'Plantencombs op glas' (7250, 17,95), 'Potgrond' (7560, 5,00), 'Potten' (7310, 6,95), 'Projecten' (7470, 0,00), 'Rouwwerk' (7240, 149,00), 'Rozen Baby Geel 20 ...' (54, 4,50), and 'Rozen Baby Rood 20 ...' (52, 3,50).

Indien u alsnog de schermindeling op basis van de productgroepen wilt hebben, kunt u de knop 'Overnemen' gebruiken.

**Vergeet niet de instellingen op te slaan!**

U kunt groepen in indelingen te allen tijde wijzigen. Voordat deze echter te gebruiken zijn op de kassa moeten de gegevens tussen uw administratie en de kassa gesynchroniseerd worden.

#### 4 *Maak nieuwe kassa indeling actief voor uw kassa*

Wanneer u een nieuwe indeling heeft gemaakt, is het mogelijk dat uw kassa nog gebruik maakt van een bestaande (standaard) indeling. Om een kassa indeling te koppelen aan een kassa gebruikt u de volgende instelling:

**Map Instellingen -> Map Kassa -> Overzicht Kassa's ->** Selecteer de juiste Kassa uit de lijst  
-> Veld **Indeling**

Kassa: LTMHA

Algemeen | Kassabon | Betaalmethoden | Apparatuur | Uitgiften | Overzichten

**Kassanaam** LTMHA

**Wordt gesorteerd op** LTMHA  
De kassa wordt alfabetisch gesorteerd op de naam die u hier invult.

**Kassagroep** Wassenaar, Kassa LTMHA

**Synchroniseren**  Datum  Tijd    
 Stopzetten

**Schermindeling**

**Indeling** Winterarrangement  
 Standaard weergeven in lijst

**Lettergrootte schermgroepen/items** 8 / 8

**Lettergrootte lijst** 8

**Standaard schermgroep openen**   
Standaard schermgroep openen na selectie item uit schermindeling.

Indien u de producten op de kassa niet in de vorm van knoppen wilt zien, maar in een lijst, dan kunt u de optie 'Standaard weergeven in lijst' aanvinken.

Rozen Baby Geel 20 stuks	54	4,50
Rozen Baby Rood 20 stuks	52	3,50
Rozen Baby Wit 20 stuks	53	4,50
Rozen Medium Gemengd 10 stuks	55	6,50